

[MANUAL] Configuração da Rede wIFF no Windows

16/05/2024 02:04:10

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Rede, Internet e Telefonia::Rede wIFF	Votos:	0
Estado:	public (all)	Resultado:	0.00 %
		Última atualização:	Seg 09 Out 15:32:27 2023

Palavras-chave

Windows; Rede wIFF; manual; Configuração da Rede

Procedimento (público)

Introdução

Este documento visa auxiliar na configuração das propriedades de rede e de usuário para autenticação e acesso a rede Wi-Fi wIFF.

Requisitos Sistema Operacional Windows Possuir idIFF (Identificação Unificada)

Procedimentos para configuração do sistema

Para realizar as configurações de rede e estar apto a se autenticar na rede sem fio wIFF, utilizando o sistema operacional Windows, siga as orientações abaixo.

1- Crie uma nova rede sem fio em: Painel de Controle > Rede e Internet > Gerenciar Redes Sem Fio > Adicionar.

2- Selecione a opção Criar um perfil de rede manualmente.

3- Configure as informações da rede sem fio conforme abaixo e clique no botão Avançar:

Nome da rede: wIFF Tipo de Segurança: WPA2-enterprise Tipo de criptografia: AES Marcar a opção: Iniciar esta conexão automaticamente

4- Clique em Alterar configurações de conexão:

5- Configure a conexão wIFF conforme abaixo:

Na aba Segurança, clique em Configurações. Na nova janela desmarque a opção Validar certificado do servidor. Em Selecionar Método de autenticação selecione a opção Senha Segura (EAP-MSCHAP v2). Clique no botão Configurar...

6- Na janela que se abrir desmarque a opção Utilizar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows. Em seguida clique em OK em todas as janelas.

7- Neste ponto configuramos a nova rede sem fio com sucesso. Agora é possível conectar na rede wIFF utilizando suas credenciais do [1]idIFF (CPF e Senha).

[1] <https://id.iff.edu.br>